



# PTC Creo Lizenzserver ändern

1. Navigieren Sie in das folgende Verzeichnis:  
**C:\Program Files\PTC\Creo X.X.X.X\Parametric\bin**




2. Starten Sie die Anwendung „reconfigure.exe“



3. Wählen Sie „**Vorhandene Software neu konfigurieren**“ aus und klicken Sie anschließend auf „**Weiter**“



4. Klicken Sie auf das Entfernen-Symbol um den eingetragenen Lizenzserver zu entfernen



5. Geben Sie den neuen Lizenzserver ein und klicken Sie anschließend auf „Weiter“:  
**7788@ptc.licensing.zim.uni-due.de**

The screenshot shows the 'PTC Web-Installationsassistent' window. On the left is a navigation menu with 'Einführung', 'Lizenzen', 'Anwendungen', 'Umkonfiguration', and 'Fertig stellen'. The main area is titled 'Lizenzidentifikation' and contains instructions for license identification. It has two sections: 'Eingabe der einfachen Lizenz' with a text input field and a 'Lizenzierung installieren' button, and 'Eingabe der erweiterten Lizenz'. Below is a 'Zusammenfassung über Lizenzen' section with a table of found license sources. The table has columns 'Quelle' and 'Status'. One entry is shown: '7788@ptc.licensing.zim.uni-due.de' with status 'Verfügbar'. Below the table is the 'Host-ID: 00-50-56-8D-9F-87' and a checkbox for 'Lizenzierung überspringen'. At the bottom right are 'Zurück' and 'Weiter' buttons.

PTC Web-Installationsassistent

ptc

### Lizenzidentifikation

Mithilfe von Lizenzen kann PTC feststellen, welche Anwendungen Sie auf Ihrem Computer ausführen dürfen.

**Eingabe der einfachen Lizenz**

Auftragsnummer oder Produktcode eingeben.

**Eingabe der erweiterten Lizenz**

---

**Zusammenfassung über Lizenzen**

Gefundene Lizenzquellen sind unten aufgeführt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "-", um nicht benötigte Quellen aus der Liste zu entfernen. Klicken Sie auf "+", um weitere Einträge zur Liste hinzuzufügen. Haben Sie bereits eine Lizenzdatei, ziehen Sie diese in das Feld unten und legen Sie sie dort ab.

Quelle	Status
+ - 7788@ptc.licensing.zim.uni-due.de	Verfügbar

Host-ID: 00-50-56-8D-9F-87

Lizenzierung überspringen